



## Configuració de Microsoft Outlook 2016


- 1) Per configurar el correu, anem al menú **Archivo** dins l'opció **Información**, a **Configuración de la cuenta** i dins **Configuración de la cuenta...**



- 2) A la pestanya **Correo Electrónico**, seleccionem el compte de correu que tenim amb Filnet i premem **Cambiar**.



- 3) Introduïm les dades que s'indiquen però adaptades a la nostra direcció de correu.  
A la imatge, les dades corresponen a la direcció ***direccio@elseudomini.ext***.



**Cambiar cuenta de correo electrónico**

**Configuración de correo electrónico de Internet**  
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

**Información sobre el usuario**

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:

Contraseña:


Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

- 4) Premem sobre ***Más Configuraciones***, i a la pestanya de ***Servidor de salida*** marquem ***Mi servidor de salida requiere autenticación*** i ***Usar misma configuración que mi servidor de correo de entrada***



**Configuración de correo electrónico de Internet**

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:


Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)


Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

5) Premem la pestanya **Avanzadas** i introduïm el port 587 a **Servidor de salida (SMTP)**.

En el cas de tenir un compte IMAP, en aquesta pantalla apareixerà un camp amb **Ruta de acceso de la carpeta raíz**: on s'ha d'indicar **Inbox**



6) Clic **Aceptar** i tot seguit a **siguiente**. Ja està configurat el nostre compte.



Si té algun dubte, pot trucar-nos en horari d'oficina al telèfon:

**807 488 021**

Cost màxim de la trucada des de fix: 1,09 euros/minut (iva inclòs )  
Cost màxim de la trucada des de mòbil: 1,51 euros/minut (iva inclòs)